LR5-LAN ソケット通信 サンプルプログラム (エクセルマクロ VBA)

内容

| LF | R5-LAN ソ | ケット通信 サンプルプログラム (エクセルマクロ VBA) | 1 |
|----|----------|-------------------------------|----|
| 1. | 概要 | | 4 |
| | 1.1. シ | ステム概要 | 4 |
| 2. | 開発環境 | 境 | 4 |
| 3. | アプリケ | 「一ション概要 | 5 |
| | 3.1. 画i | 面操作説明 | 5 |
| | 3.1.1. | コマンド一覧 | 5 |
| | 3.1.2. | 動作制御コマンド | 6 |
| | 3.1.3. | クリアコマンド | 6 |
| | 3.1.4. | 状態取得コマンド | 6 |
| | 3.2. 関 | 数説明 | 7 |
| | 3.2.1. | 関数一覧 | 7 |
| | 3.2.2. | LR5-LAN に接続 | 8 |
| | 3.2.3. | ソケットをクローズ | 8 |
| | 3.2.4. | コマンドを送信 | 9 |
| | 3.2.5. | PNS コマンドの動作制御コマンド送信 | |
| | 3.2.6. | PNS コマンドのクリアコマンド送信 | 11 |
| | 3.2.7. | PNS コマンドの状態取得コマンド送信 | |
| | 3.3. 定 | 数説明 | |
| | 3.3.1. | 製品区分 | |
| | 3.3.2. | PNS コマンド識別子 | |
| | 3.3.3. | PNS コマンドの応答データ | |
| | 3.3.4. | 動作制御コマンドの LED ユニットパターン | 13 |
| | 3.3.5. | 動作制御コマンドのブザーパターン | |
| | 3.4. 構 | 造体説明 | |
| | 3.4.1. | 動作制御データ構造体 | |
| | 3.4.2. | 動作制御の状態データ | |
| | 4. プロク | ブラム概要 | |
| | 4.1. LR | 5-LAN に接続 | 16 |
| | 4.2. ソク | ケットをクローズ | |
| | 4.3. ⊐₹ | マンドを送信 | 17 |
| | 4.4. PN | IS コマンドの動作制御コマンド送信 | |
| | 4.5. PN | IS コマンドのクリアコマンド送信 | |
| | | | |

1. 概要


LR5-LAN をソケット通信で制御するための、サンプルプログラムの概要を記載する。

本プログラムは、パトライトが提供する DLL を使用せずにエクセルマクロ VBA での制御をおこなうことを目的としている。

1.1. システム概要

本プログラムのシステム構成図は以下の通り。

本プログラムでは、1 台の LR5-LAN の機器をソケット通信で制御を行う。



2. 開発環境


サンプルプログラムの開発環境を以下に示す。

| 開発環境 | | 備考 |
|-------|-----------------|------------|
| 開発 OS | Windows11 64bit | |
| 開発言語 | VBA | Excel 2013 |
| アプリ種別 | GUI アプリケーション | |

3. アプリケーション概要

3.1. 画面操作説明

Excel 上では、実行するコマンドの識別子とコマンド実行時に使用するパタメータを指定した状態で実行ボタンを押すと、各動作のコマンドを実行される。



| 番号 | 項目名 | 内容 |
|----|------------|--|
| 1 | 実行ボタン | 指定したコマンド識別子のコマンドを実行する |
| 2 | コマンド識別子 | 実行するコマンド識別子を選択する |
| 3 | 動作制御コマンド送信 | 動作制御コマンドを実行する時に使用する赤・黄・緑・青・白の LED パターンとブ |
| | の設定値 | ザーモードを設定する |

3.1.1. コマンド一覧

| コマンド名 | 内容 |
|----------|----------------------------------|
| 動作制御コマンド | LED ユニットの各色のパターンとブザー(吹鳴・停止)を制御する |
| クリアコマンド | LED ユニットを消灯し、ブザーを停止する |
| 状態取得コマンド | LED ユニットおよびブザーの状態を取得する |

3.1.2. 動作制御コマンド

Excel 上で以下の値を設定して、実行ボタンを押してコマンドを実行する

| No. | コマンドライン引数 | 值 |
|-----|-----------|-------------|
| 1 | コマンド ID | s |
| 2 | LEDユニット赤 | 消灯:0 |
| 3 | LEDユニット黄 | 点灯:1 |
| 4 | LEDユニット緑 | 点滅 (低速):2 |
| 5 | LEDユニット青 | 点滅 (中速):3 |
| 6 | LEDユニット白 | 点滅 (高速):4 |
| | | シングルフラッシュ:5 |
| | | ダブルフラッシュ:6 |
| | | トリプルフラッシュ:7 |
| | | 変化なし:9 |
| 7 | ブザーパターン | 停止:0 |
| | | 吹鳴:1 |
| | | 変化なし:9 |

3.1.3. クリアコマンド

Excel 上で以下の値を設定して、実行ボタンを押してコマンドを実行する

| No. | 設定パラメータ | 值 |
|-----|---------|---|
| 1 | コマンド識別子 | С |

3.1.4. 状態取得コマンド

Excel 上で以下の値を設定して、実行ボタンを押してコマンドを実行する

| No. | 設定パラメータ | 值 |
|-----|---------|---|
| 1 | コマンド識別子 | G |

3.2. 関数説明

3.2.1. 関数一覧

| 関数名 | 説明 |
|-----------------------|-----------------------|
| SocketOpen | LR5-LAN に接続する |
| SocketClose | ソケットをクローズする |
| SendCommand | コマンドを送信する |
| PNS_RunControlCommand | PNS コマンドの動作制御コマンド送信する |
| PNS_ClearCommand | PNS コマンドのクリアコマンド送信する |
| PNS_GetDataCommand | PNS コマンドの状態取得コマンド送信する |

3.2.2. LR5-LAN に接続

| 関数名 | Private Function SocketOpen(ByVal ip As String, ByVal port As Integer) As Integer | |
|---------|---|---------------------|
| パラメータ | ByVal ip As String | LR5-LAN の IP アドレス |
| | ByVal port As Integer | LR5-LAN のポート番号 |
| 戻り値 | Integer | 成功:0、失敗:0以外 |
| 説明 | 指定した IP アドレスとポート番号の Li | R5-LAN にソケット通信で接続する |
| 関数の使用方法 | 'Socket クラスの変数を定義 | |
| | Private IngSck As Long | |
| | | |
| | 'メイン関数 | |
| | Sub Run_Click() | |
| | ' LR5-LAN に接続 | |
| | IngRtn = SocketOpen("192.168.10.1", 10000) | |
| | If IngRtn ♦ 0 Then Exit Sub | |
| | End Sub | |
| 備考 | プログラムの概要は「4.1LR5-LAN に接続」を参照 | |

3.2.3. ソケットをクローズ

| 関数名 | Private Sub SocketClose() |
|---------|--|
| パラメータ | なし |
| 戻り値 | なし |
| 説明 | LR5-LAN に接続したソケットをクローズする |
| 関数の使用方法 | 'メイン関数 |
| | Sub Run_Click() |
| | ' LR5-LAN に接続 |
| | Dim IngRtn As Long |
| | IngRtn = SocketOpen("192.168.10.1", 10000) |
| | If IngRtn ⇔ 0 Then Exit Sub |
| | |
| | ' ソケットをクローズ |
| | IngRtn = PNS_ClearCommand() |
| | End Sub |
| 備考 | プログラムの概要は「4.2 ソケットをクローズ」を参照 |

3.2.4. コマンドを送信

| 関数名 | Private Function SendCommand(ByRef sendData() As Byte, recvData() As Byte) As | | |
|---------|---|----------------|--|
| パラメータ | Integer | `* <u> = =</u> | |
| ハフメーダ | ByRef sendData() As Byte | 送信データ | |
| = 11 /+ | Byte, recvData() As Bytez | 受信データ | |
| 戻り値 | Integer | 成功:0、失敗:0以外 | |
| 説明 | 接続した LR5-LAN にデータを送信し | て、心谷ナータを返す | |
| 関数の使用方法 | ・メイン関数 | | |
| | Sub Run_Click() | | |
| | 'LR5-LAN に接続 | | |
| | Dim IngRtn As Long | 0.4% (0.000) | |
| | IngRtn = SocketOpen("192.168.1 | 0.1 , 10000) | |
| | If IngRtn ◇ 0 Then Exit Sub | | |
| | '送信データを作成 | | |
| | Dim sendData(7) As Byte | | |
| | Dim recvData() As Byte | | |
| | sendData [0] = &H42 | | |
| | sendData [1] = &H42 | | |
| | sendData [2] = &H53 | | |
| | sendData [3] = &H0 | | |
| | sendData [4] = &H0 | | |
| | sendData [5] = &H0 | | |
| | sendData [6] = &H1 | | |
| | ・ コマンドを送信 | | |
| | IngRtn = SendCommand(sendData(), recvData()) | | |
| | If IngRtn ♦ 0 Then | | |
| | Debug.Print ("failed to send data") | | |
| | Exit Function | | |
| | End If | | |
| | ・ ソケットをクローズ | | |
| | SocketClose() | | |
| | End Sub | | |
| 備考 | プログラムの概要は「4.3 コマンドを送 | 信」を参照 | |

3.2.5. PNS コマンドの動作制御コマンド送信

| 関数名 | Drivete Eunstian DNS DunControlCo | ammand/sunCantralData As DNS DLIN CONTD | |
|--|--|---|--|
| | Private Function PNS_RunControlCommand(runControlData As PNS_RUN_CONTR OL_DATA) As Integer | | |
| パラメータ | | LED ユニットの各色のパターンとブザーを制御 | |
| ハノグーダ | runControlData As PNS_RUN_CON | | |
| | TROL_DATA | する送信データ | |
| = 11 /+ | | 詳細は「3.4.1 動作制御データ構造体」を参照 | |
| 戻り値 | Integer | 成功:0、失敗:0 以外 | |
| 説明 | | 信して、LED ユニットの各色のパターンとブザー | |
| | を制御する | | |
| 関数の使用方法 | ・ メイン関数 | | |
| | Sub Run_Click() | | |
| | ' LR5-LAN に接続 | | |
| | Dim IngRtn As Long | | |
| | IngRtn = SocketOpen("192.168.1 | 0.1", 10000) | |
| | If IngRtn <> 0 Then Exit Sub | | |
| | PNS コマンドの動作制御コマン | が送信 | |
| | ' LED パターン 0∶消灯 | | |
| | ' LED パターン 1: 点灯 | | |
| | ' LED パターン 2: 点滅(低速) | | |
| | 'LED パターン 3: 点滅(中速) | | |
| | ' LED パターン 4: 点滅(高速) | | |
| | ' LED パターン 5:シングルフラッシュ | | |
| | ' LED パターン 6: ダブルフラッシュ | | |
| | ' LED パターン 7:トリプルフラッシュ | | |
| | ' LED パターン 9: 変化なし | | |
| | 'ブザーパターン 0: 停止 | | |
| | ・ブザーパターン 1: 吹鳴 | | |
| | 'ブザーパターン 9:変化なし | | |
| | Dim runControlData As PNS_RUI | N CONTROL DATA | |
| | runControlData.ledRedPattern = PNS_RUN_CONTROL_LED_ON | | |
| | runControlData.ledAmberPattern = PNS_RUN_CONTROL_LED_BLINKING_SLOW | | |
| runControlData.ledGreenPattern = PNS_RUN_CONTROL_LED_NO_ | | | |
| | runControlData.ledBluePattern = PNS_RUN_CONTROL_LED_OFF | | |
| | runControlData.ledBluePattern = PNS_RUN_CONTROL_LED_ FLASHING_TRIPLE | | |
| | runControlData.buzzerPattern = PNS_RUN_CONTROL_BUZZER_RING | | |
| | IngRtn = PNS_RunControlCommand(runControlData) | | |
| | [・] ソケットをクローズ | | |
| | SocketClose() | | |
| | End Sub | | |
| 備考 | プログラムの概要は「4.4PNS コマンド | の動作制御コマンド送信」を参昭 | |
| DHI CT HIV | ノロノノムV/M女は「4.4FNOコマント | V 刧 IF 例 IP | |

3.2.6. PNS コマンドのクリアコマンド送信

| 関数名 | Private Function PNS_ClearCommand() As Integer | |
|---------|--|--|
| パラメータ | なし | |
| 戻り値 | Integer 成功:0、失敗:0 以外 | |
| 説明 | PNS コマンドのクリアコマンドを送信して、LED ユニットを消灯し、ブザーを停止する | |
| 関数の使用方法 | ' メイン関数 | |
| | Sub Run_Click() | |
| | ' LR5-LAN に接続 | |
| | Dim IngRtn As Long | |
| | IngRtn = SocketOpen("192.168.10.1", 10000) | |
| | If IngRtn ⟨> 0 Then Exit Sub | |
| | | |
| | ' PNS コマンドのクリアコマンド送信 | |
| | PNS_ClearCommand() | |
| | | |
| | ' ソケットをクローズ | |
| | SocketClose() | |
| | End Sub | |
| 備考 | プログラムの概要は「4.5PNS コマンドのクリアコマンド送信」を参照 | |

3.2.7. PNS コマンドの状態取得コマンド送信

| 関数名 | Private Function PNS_GetDataCommand(statusData As PNS_STATUS_DATA) As | | |
|---------|---|--------------------------|--|
| | Integer | | |
| パラメータ | statusData As PNS_STATUS_DATA | 状態取得コマンドの受信データ(LED ユニット | |
| | | およびブザーの状態) | |
| | | 詳細は「3.4.2 動作制御の状態データ」を参照 | |
| 戻り値 | int | 成功:0、失敗:0以外 | |
| 説明 | PNSコマンドの状態取得コマンドを送 | 信して、LED ユニットおよびブザーの状態を取得 | |
| | する | | |
| 関数の使用方法 | 'メイン関数 | | |
| | Sub Run_Click() | | |
| | ' LR5-LAN に接続 | | |
| | Dim IngRtn As Long | | |
| | IngRtn = SocketOpen("192.168.10.1", 10000) | | |
| | If IngRtn <> 0 Then Exit Sub | | |
| | ・ PNS コマンドの状態取得コマンド送信 | | |
| | Dim statusData As PNS_STATUS_DATA | | |
| | PNS_GetDataCommand(statusData) | | |
| | ・ ソケットをクローズ | | |
| | SocketClose() | | |
| | End Sub | | |
| 備考 | プログラムの概要は「4.6PNS コマンドの状態取得コマンド送信」を参照 | | |

3.3. 定数説明

3.3.1. 製品区分

| 定数名 | 値 | 説明 |
|----------------|--------|---------------|
| PNS_PRODUCT_ID | 0x4142 | LR5-LAN の製品区分 |

3.3.2. PNS コマンド識別子

| 定数名 | 値 | 説明 |
|-------------------------|------|----------|
| PNS_RUN_CONTROL_COMMAND | 0x53 | 動作制御コマンド |
| PNS_CLEAR_COMMAND | 0x43 | クリアコマンド |
| PNS_GET_DATA_COMMAND | 0x47 | 状態取得コマンド |

3.3.3. PNS コマンドの応答データ

| 定数名 | 値 | 説明 |
|---------|------|------|
| PNS_ACK | 0x06 | 正常応答 |
| PNS_NAK | 0x15 | 異常応答 |

3.3.4. 動作制御コマンドの LED ユニットパターン

| 定数名 | 値 | 説明 |
|---------------------------------|------|-----------|
| PNS_RUN_CONTROL_LED_ON | 0x00 | 消灯 |
| PNS_RUN_CONTROL_LED_OFF | 0x01 | 点灯 |
| PNS_RUN_CONTROL_LED_BLINKING_SL | 0x02 | 点滅(低速) |
| OW | | |
| PNS_RUN_CONTROL_LED_BLINKING_M | 0x03 | 点滅(低速) |
| EDIUM | | |
| PNS_RUN_CONTROL_LED_BLINKING_HI | 0x04 | 点滅(低速) |
| GH | | |
| PNS_RUN_CONTROL_LED_FLASHING_SI | 0x05 | シングルフラッシュ |
| NGLE | | |
| PNS_RUN_CONTROL_LED_FLASHING_D | 0x06 | ダブルフラッシュ |
| OUBLE | | |
| PNS_RUN_CONTROL_LED_FLASHING_T | 0x07 | トリプルフラッシュ |
| RIPLE | | |
| PNS_RUN_CONTROL_LED_NO_CHANGE | 0x09 | 変化なし |

3.3.5. 動作制御コマンドのブザーパターン

| 定数名 | 値 | 説明 |
|-------------------------------|------|------|
| PNS_RUN_CONTROL_BUZZER_STOP | 0x00 | 停止 |
| PNS_RUN_CONTROL_BUZZER_RING | 0x01 | 吹鳴 |
| PNS_RUN_CONTROL_BUZZER_NO_CHA | 0x09 | 変化なし |
| NGE | | |

3.4. 構造体説明

3.4.1. 動作制御データ構造体

| 名前 | PNS_RUN_CONTROL_DATA |
|----|---|
| 定義 | Type PNS_RUN_CONTROL_DATA |
| | ['] LED ユニット赤色のパターン |
| | ledRedPattern As Byte |
| | ' LED ユニット黄色のパターン |
| | ledAmberPattern As Byte |
| | ' LED ユニット緑色のパターン |
| | ledGreenPattern As Byte |
| | ' LED ユニット青色のパターン |
| | ledBluePattern As Byte |
| | ' LED ユニット白色のパターン |
| | ledWhitePattern As Byte |
| | ' ブザーの状態 |
| | buzzerMode As Byte |
| | End Type |
| 説明 | 動作制御コマンドで送信するデータエリアの LED ユニットの各色のパターンとブザー |
| | 状態の構造体 |

3.4.2. 動作制御の状態データ

| 名前 | PNS_STATUS_DATA |
|----|--|
| 定義 | Type PNS_STATUS_DATA |
| | ' LED パターン 1~5 |
| | ledPattern (5) As Byte |
| | ['] ブザーモード |
| | buzzer As Byte |
| | End Type |
| 説明 | 動作制御の状態取得コマンドの応答データの LED ユニットおよびブザーの状態の構 |
| | 造体 |

4. プログラム概要

プログラムの動作を要点のみ記載する。

4.1. LR5-LAN に接続

| プログラム | 説明 |
|--|-------------------------|
| LR5-LAN_Sample_VBA.xlsm | |
| Private IngSck As Long | →ソケットのメンバ変数を定義 |
| LR5-LAN_Sample_VBA.xlsm SocketOpen() Private Function SocketOpen(ByVal ip As String, ByVal port Dim IngRtn As Long | |
| ' Initializing the socket Dim wsa_data As WSADATA IngRtn = WSAStartup(&H101, wsa_data) If IngRtn = SOCKET_ERROR Then | →winsock の初期化 |
| ' Socket open IngSck = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0) If IngSck = SOCKET_ERROR Then | →ソケットのインスタンスを作成 |
| 'Connect to LR5-LAN Dim to_adr As SOCKADDR to_adr.sin_family = AF_INET to_adr.sin_addr = inet_addr(ip) to_adr.sin_port = htons(port) IngRtn = connect(IngSck, to_adr, Len(to_adr)) If IngRtn = SOCKET_ERROR Then | →ソケットの Connect 関数で機器に接続 |
| End Function | |

4.2. ソケットをクローズ

| プログラム | 説明 |
|--|----------------|
| LR5-LAN_Sample_VBA.xlsm SocketClose() | |
| Private Sub SocketClose() 'Close the socket closesocket IngSck | →ソケットをクローズ |
| ' Socket End WSACleanup End Sub | →winsock の終了処理 |

4.3. コマンドを送信

各コマンドの送信データフォーマットの送信データを作成し、LR5-LAN にコマンドデータを送信する 各コマンドの送信データフォーマットは「4.4PNS コマンドの動作制御コマンド送信」以降を参照

| プログラム | 説明 |
|---|-------------------------------|
| LR5-LAN_Sample_VBA.xlsm SendCommand() | |
| 'Socket transmission IngRtn = send(IngSck, sendData(0), UBound(sendData) + 1, If IngRtn = SOCKET_ERROR Then Debug.Print ("failed to send") SendCommand = -1 Exit Function End If | →作成した送信データを Send 関数で送信 |
| 'Socket reception Dim rdat(1024) As Byte IngRtn = recv(IngSck, rdat(0), UBound(rdat) + 1, 0) If IngRtn = SOCKET_ERROR Then Debug.Print ("failed to recv") SendCommand = -1 Exit Function End If | →送信後に Recive 関数で機器からのレスポンスを取得 |
| ReDim recvData(IngRtn - 1) As Byte MoveMemory VarPtr(recvData(0)), VarPtr(rdat(0)), IngRtn | |

4.4. PNS コマンドの動作制御コマンド送信

| プログラム | 説明 |
|---|---|
| LR5-LAN_Sample_VBA.xlsm PNS_RunControlCommand() | |
| Dim sendData(11) As Byte | 以下の順で送信データを作成 |
| ' Product Category (AB) | →1 バイト目:製品区分(A:0x41) |
| Dim productId() As Byte productId = Int2Bytes(PNS PRODUCT ID) | →2 バイト目:製品区分(B:0x42) |
| MoveMemory VarPtr(sendData(0)), VarPtr(productId(0)), 2 | →3 バイト目:識別子(S:0x53) |
| 'Command identifier (8) | →4 バイト目 : 空き(0x00) |
| sendData(2) = PNS_RUN_CONTROL_COMMAND | →5 バイト目 : データサイズ (0x00) |
| 'Empty (0) sendData(3) = 0 | →6 バイト目:データサイズ(0x06) |
| ' Data size | →7~12 バイト目:データエリア |
| Dim dataSize() As Byte dataSize = Int2Bytes(6) | データサイズは 6 バイト |
| MoveMemory VarPtr(sendData(4)), VarPtr(dataSize(0)), 2 | データエリアには「3.4.1 動作制御データ構造 |
| 'Data area MoveMemory VarPtr(sendData(6)), VarPtr(runControlData), E | 体」の値を設定する |
| ' Send PNS command Dim recvData() As Byte | →「4.3 コマンドを送信・受信」を呼び出し、機 |
| <pre>IngRtn = SendCommand(sendData(), recvData()) If IngRtn <> 0 Then</pre> | というには、これには、これには、これには、これには、これには、これには、これには、これ |
| Debug.Print ("failed to send data") PNS_RunControlCommand = -1 Exit Function End If | |
| ' check the response data | →送信後に応答データを確認 |
| If recvData(0) = PNS_NAK Then | 正常応答:ACK(0x06) |
| 'receive abnormal response Debug Print ("negative acknowledge") | 異常応答:NAK(0x15) |
| PNS_RunControlCommand = -1 Exit Function | |
| End If | |

4.5. PNS コマンドのクリアコマンド送信

| プログラム | 説明 |
|---|--------------------------|
| LR5-LAN_Sample_VBA.xlsm PNS_ClearCommand() | |
| Dim sendData(5) As Byte | 以下の順で送信データを作成 |
| Product Category (AB) | →1 バイト目:製品区分(A:0x41) |
| Dim productId() As Byte productId = Int2Bytes(PNS_PRODUCT_ID) | →2 バイト目:製品区分(B:0x42) |
| MoveMemory VarPtr(sendData(0)), VarPtr(productId(0)), 2 | →3 バイト目:識別子(C:0x43) |
| 'Command identifier (C) sendData(2) = PNS_CLEAR_COMMAND | →4 バイト目:空き(0x00) |
| 'Empty (0) | →5 バイト目:データサイズ(0x00) |
| sendData(3) = 0 | →6 バイト目:データサイズ(0x00) |
| 'Data size | データサイズは 0 バイト |
| Dim dataSize() As Byte dataSize = Int2Bytes(0) MoveMemory VarPtr(sendData(4)), VarPtr(dataSize(0)), 2 | データエリアは無し |
| ' Send PNS command Dim recvData() As Byte | →「4.3 コマンドを送信・受信」を呼び出し、機 |
| <pre>IngRtn = SendCommand(sendData(), recvData())</pre> | 器にデータを送信 |
| <pre>If IngRtn <> 0 Then Debug.Print ("failed to send data") PNS_ClearCommand = -1</pre> | |
| Exit Function End If | |
| ' check the response data | →送信後に応答データを確認 |
| If recvData(0) = PNS NAK Then | 正常応答:ACK(0x06) |
| 'receive abnormal response Debug Print ("negative acknowledge") | 異常応答: NAK(0x15) |
| PNS_ClearCommand = -1 Exit Function | |
| End If | |

4.6. PNS コマンドの状態取得コマンド送信

| プログラム | 説明 |
|--|--------------------------------------|
| LR5-LAN_Sample_VBA.xlsm PNS_GetDataCommand() | |
| Dim IngRtn As Long | 以下の順で送信データを作成 |
| Dim sendData(5) As Byte | →1 バイト目:製品区分(A:0x41) |
| 'Product Category (AB) Dim productId() As Byte | →2 バイト目:製品区分(B:0x42) |
| <pre>productId = Int2Bytes(PNS_PRODUCT_ID) MoveMemory VarPtr(sendData(0)), VarPtr(productId(0)), 2</pre> | →3 バイト目:識別子(G:0x47) |
| 'Command identifier (G) | →4 バイト目:空き(0x00) |
| sendData(2) = PNS_GET_DATA_COMMAND | →5 バイト目:データサイズ(0x00) |
| 'Empty (0) sendData(3) = 0 | →6 バイト目:データサイズ(0x00) |
| E-39 (65 N) | データサイズは 0 バイト |
| 'Data size Dim dataSize() As Byte | データエリアは無し |
| dataSize = Int2Bytes(0) MoveMemory VarPtr(sendData(4)), VarPtr(dataSize(0)), 2 | |
| 'Send PNS command Dim recvData() As Byte IngRtn = SendCommand(sendData(), recvData()) If IngRtn <> O Then | →「4.3 コマンドを送信・受信」を呼び出し、機 器にデータを送信 |
| ' check the response data If recvData(0) = PNS_NAK Then ' receive abnormal response | →送信後に応答データを確認 |
| | 正常応答:「3.4.2 動作制御の状態データ」の |
| MsgBox ("negative acknowledge") PNS_GetDataCommand = -1 | 応答データが取得される |
| Exit Function End If | 異常応答:NAK(0x15) |
| ' LED Pattern 1 to 5 | |
| MoveMemory VarPtr(statusData.ledPattern(0)), VarPtr(recvD | 以下の処理で応答データの各データの取得 |
| ' Buzzer Mode | →1~5 バイト目: LED ユニットの状態 |
| statusData.buzzer = recvData(5) | ・1 バイト目: LED ユニット赤色の状態 |
| | ・2 バイト目: LED ユニット黄色の状態 |
| | ・3 バイト目: LED ユニット緑色の状態 |
| | ・4 バイト目: LED ユニット青色の状態 |
| | ・5 バイト目: LED ユニット黄色の状態 |
| | ・6 バイト目:ブザーの状態 |